


P-19.1 トライアングル・ループ


1つの演技の中に、宙返り及び部分宙返りが複数含まれる場合、これらの半径は同一でなければならない。
 演技中の最初の半径は、開始点であり、残りの全ての半径を定義するものでない。
 演技が進むにつれて、ジャッジはその半径が直前の半径と比較し、差があればその差の重大性に基づき減点する。




水平飛行から、センターで1/2ロールし、機首を押しして3/8逆宙返りし45°上昇経路に入れ、1/4ロール2回を連続して演じ、機首を引いて1/4宙返りし45°降下経路に入れ、1/4ロール2回を連続して演じ、機首を押しして3/8逆宙返りし、センターで1/2ロールを演じ、水平飛行で終了。

P-19.2 フィギュア8

水平飛行から、機首を引いて1/8宙返りし
 45°上昇経路に入れ、1/2ロール、逆方向
 に1/2ロールを連続して演じ、機首を引いて
 5/8宙返りし垂直降下経路に入れ、1/8
 ロール4回を演じ、機首を引いて1/4宙返り
 を演じ、水平飛行で終了。



P-19.3 キューバン8




水平飛行から、機首を引いて5/8宙返りし45° 降下経路に入れ、1回転スナップ・ロールを演じ、機首を押しして3/4逆宙返りし45° 降下経路に入れ、1回転スナップ・ロールを演じ、機首を引いて1/8宙返りし、水平飛行で終了。


P-19.4 ハーフ・スクエア・ループ

P-19.5 リバース・コブラ・ロール


水平飛行から、機首を押しして1/8逆宙返りし45° 降下経路に入れ、1回転ロール、機首を引いて1/4宙返りし45° 上昇経路に入れ、1/4ロール2回を連続して演じ、機首を引いて1/8宙返りし、背面飛行で終了。



P-19.7 フィギュア9



P-19.6 インバーテッド・スピン




背面飛行から、2回転背面スピンを演じ、垂直降下経路を演じ、機首を引いて1/4宙返りし、水平飛行で終了。

水平飛行から、機首を引いて1/4宙返りし垂直上昇経路に入れ、1/2ロールを演じ、機首を押しして3/4逆宙返りし、背面飛行で終了。


P-19.8 ハンプティーバンブ

背面飛行から、機首を押しして1/4逆宙返りし垂直上昇経路に入れ、1/4ロール2回を連続して演じ、機首を押しして1/2逆宙返りし垂直降下経路に入れ、1/2ロール、逆方向へ1/2ロールを連続して演じ、機首を押しして1/4逆宙返りし、背面飛行で終了。



オプション:


背面飛行から、機首を押しして1/4逆宙返りし垂直上昇経路に入れ、1/4ロールを演じ、機首を押しして1/2逆宙返りし垂直降下経路に入れ、1/2ロール、逆方向へ1/4ロールを連続して演じ、機首を押しして1/4逆宙返りし、背面飛行で終了。



P-19.9 ストール・ターン・ウィズ・ロール


背面飛行から、1回転ロールを演じ、機首を押し
 1/4逆宙返りし垂直上昇経路に入れ、1/4ロール
 3回を連続して演じ、ストール・ターンを演じて垂直
 降下経路に入れ、3/4ロールを演じ、機首を押し
 1/4逆宙返りし、背面飛行で終了。

- A = G
- B = D = F
- C = E
- H = I
- R1 = R2
- J = K




1回転ロールや背面飛行の長さ、アールの大きさによってこの演技のセンター位置は変わります。

P-19.10 ハーフ・リバーズ・キューバン8




P-19.11 ナイフ・エッジ・フライト




水平飛行から、1-1/4ロールを演じ、ナイフ・エッジ飛行を演じ1-1/4ロールを演じ、水平飛行で終了。

P-19. 12 インメルマン・ターン




水平飛行から、機首を引いて
1/2宙返しし、1/2ロール
を演じ、水平飛行で終了。

P-19. 13 ループ・ウィズ・ツー・1/2ロールズ




水平飛行から、機首を押し
て逆宙返りを演じるが、
逆宙返りの前半90度部分
で円周を構成する1/2
ロールを演じ、また後半
90度部分でも円周を
構成する1/2ロールを
演じる、水平飛行で
終了。

P-19.15 ダブル・キー




水平飛行から、機首を引いて1/4宙返りし垂直上昇経路(センター)に入れ、1回転ロールを演じ、機首を引いて5/8宙返りし45° 降下経路に入れ、1/2ロールを演じ、機首を押し
1/4逆宙返りし45° 上昇経路に入れ、1/2ロールを演じ、機首を引いて5/8宙返りし
垂直降下経路(センター)に入れ、1回転ロールを演じ、機首を引いて1/4宙返りし、水平飛行で終了。

P-19.14 オン・コーナー




水平飛行から、機首を押し
1/8逆宙返りし45° 降下経路
に入れ、機首を押し1/4
逆宙返りし45° 降下経路に入
れ、1/2ロールを演じ、機首
を引いて1/8宙返し、水平
飛行で終了。

P-19.16 ハーフ・キューバン8



水平飛行から、機首を引いて5/8宙返りし45° 降下経路に入れ、1/4ロール2回を連続して演じ、機首を引いて1/8宙返りし、水平飛行で終了。

P-19.17 スクエア・ループ



水平飛行から、四角宙返りを演じるが、全ての経路で、1/2ロールを演じ、水平飛行で終了。